



# Bulletin des nouveautés

## Borne Cimetière

Version 04.02.01 – Borne Eternité

### Corrections

#### Défunts

Lorsque les informations géographiques du cimetière n'étaient pas renseignées pour un défunt inhumé dans un autre cimetière que celui défini pour la borne, la ligne « Adresse » s'affichait vide. De même, il manquait un espace entre la dernière section et la tombe.

Lorsque l'on parlait de la section « Jardin du Souvenir » et qu'on lançait une recherche défunts, il n'était pas précisé que la recherche s'effectuait uniquement en Jardin du Souvenir. Le titre a été adapté.

#### Itinéraires

Prise en compte du type d'itinéraire 0 (« Tout le monde passe »).

Correction d'un bug lié au nom de la couche des itinéraires qui provoquait un plantage.

Version 04.02.00 – Borne Eternité

### Nouveautés

#### Emplacements

Lorsqu'un défunt se situe en dehors du cimetière défini pour la borne, il est possible d'afficher le détail complet de l'emplacement en cochant une case à cocher supplémentaire dans le paramétrage Eternité.

#### Itinéraires

Lorsque l'utilisateur est en possession d'Eternité en Ligne, il est possible de configurer l'adresse ETL afin que lors de la génération de l'itinéraire, un QR-Code soit associé à celui-ci. L'administré pourra alors scanner ce QR-Code dans l'optique d'être guidé dans le cimetière via l'interface d'ETL.

Version 04.00.03 – Borne Eternité

### Nouveautés

#### Tourisme

Les annotations relatives au défunt sont maintenant affichées dans la zone tourisme. Les zones d'annotations (défunts et emplacements) sont scindées en deux parties distinctes, et il est maintenant possible de cliquer dessus pour les afficher en grand.

## Version 04.00.02 – Borne Eternité

### Corrections

#### Cartographie

Une erreur apparaissait lorsque la ligne JardinSouvenir= était renseignée dans le fichier EtBorne.ini.

#### Défunts

Le numéro de tombe apparaissait deux fois.

## Version 04.00.01 – Borne Eternité

### Corrections

#### Cartographie

Un souci d'affichage apparaissait lorsque la rotation avait été paramétrée sous Eternité.

### Nouveautés

#### Carte

Lors de l'export de la base et de la carte, il est possible de choisir les couches à convertir en ShapeFile au lieu de les conserver sous forme d'image.

Le paramètre est présent dans le .TTKGP du dossier de la carte :

**BORNE\_LAYERS\_TO\_EXCLUD\_FROM\_RASTER=NOM\_COUCHE1;NOM\_COUCHE2,...**

Lorsque le paramètre TTG\_MAPORIENTATION était renseigné, les itinéraires ne fonctionnaient pas par rapport à ce paramètre.

## Version 04.00.01 – Borne Eternité

### Nouveautés

#### Général

Adaptation de la version pour la version 4 d'Eternité.

#### Défunts

Ajout d'une notification dans le cas où l'emplacement dans lequel est inhumé le défunt est en travaux (ou sera en travaux prochainement).

## Nouveautés

### Compléments

Des compléments associés au cimetière principal ont été ajoutés au travers de la ligne

Cim\_Ext=

du fichier ETBorne.ini.

Cette ligne sert dans le cas où il y a des extensions liées au cimetière principal de la ligne

Cim=.

Exemple :

Cim=COM

Cim\_Ext=EST;SUD

Dans l'application ETERNITE, cela correspondrait à 3 cimetières différents (COM, COMEST, COMSUD, exemple d'un cimetière divisé en 3 parties).

## Nouveautés

Cela permet de voir les défunts présents sur le même cimetière, mais ayant une dénomination différente.

### Statistiques

Des statistiques sur les consultations de la borne ont été ajoutées.

Celles-ci vont concerner la consultation des fiches pour les catégories :

- Les défunts en tombe,
- Les défunts en Jardin du Souvenir,
- Les monuments,
- Les personnalités.

Le paramétrage sous Eternité a été modifié. Il y a une nouvelle section « Gestion des bornes » permettant le paramétrage des différentes bornes de votre cimetière. Une borne est ensuite associée à un profil dans la section « Gestion des profils » afin de permettre le bon fonctionnement des statistiques.

Afin de rendre cela possible, une nouvelle ligne dans le fichier ETBorne.ini a été ajoutée :

Borne=

⇒ Cette ligne doit être remplie avec le nom de la borne concernée, associée au profil.

Dans le cas d'une borne en mode déconnecté, la ligne Profil= n'a pas à être renseignée.

Dans le cas d'une borne en mode connecté, la ligne Profil= doit être renseignée avec le profil lié à la Borne (paramétré dans Eternité).

Pour la consultation des statistiques, une section a été rajoutée dans Eternité, dans le cas où la borne est en mode connecté.

Dans le cas du mode déconnecté, il est nécessaire de consulter la table BI\_STAT se trouvant dans la base de données à l'emplacement *../EtBorne/Base*, qui recense les différentes consultations selon les dates, bornes et catégories citées ci-dessus.

**/! SI VOUS NE RENSEIGNEZ PAS CE PARAMÈTRE, LES STATISTIQUES SERONT RENSEIGNÉES EN MODE DECONNECTÉ, MAIS SANS LE NOM DE LA BORNE CONCERNÉE. EN MODE CONNECTÉ, UN AVERTISSEMENT APPARAÎT AU LANCEMENT DE LA BORNE VOUS SIGNALANT QUE LES STATISTIQUES NE FONCTIONNERONT PAS.**