



Appairage des smartphones

Introduction

L'appairage des smartphones est l'action de connecter l'appareil aux services Logitud liés à votre collectivité afin de récupérer les paramètres, droits d'accès, fichiers des rues, etc...
Une connexion internet est nécessaire sur le téléphone (wifi, 4G...).

Dans le cadre d'une nouvelle installation, chaque carte micro SD et chaque téléphone doit subir au moins un appairage.

Commencez par vous connecter à l'annuaire Logitud.

Vous disposez d'un dossier GVE sur votre bureau qui contient le raccourci vers celui-ci, sinon le lien est le suivant
<https://services.logitud.fr/nom-de-votre-commune/repository>
Remplacez « nom-de-votre-commune » par le nom de votre commune en minuscule sans accent ni apostrophe.
Les espaces doivent être remplacés par des tirets.

Vous pouvez vous appairer à l'aide d'un qrcode 
Cette solution vous permet d'enchaîner facilement les téléphones.

Rendez-vous à la page 2

En cas de problème, vous pouvez également utiliser un token .

Rendez-vous à la page 6

Appairage par qrcode

Une fois connecté avec vos identifiants, rendez-vous dans l'onglet Appairage où se situe le qrcode à scanner plus tard.


Utilisateurs
Appareils
Appairage

Configuration wifi

SSID

Mot de passe

Configuration enrôlement: ANTAI ▼

Code unité

Nom d'utilisateur

Mot de passe

QRCode à scanner




Sur votre téléphone muni d'une carte agent appairée ou à appairer, suivez la procédure suivante.




Cliquez sur l'icône « Synchronisation »


Vous pouvez également accéder à la synchronisation depuis n'importe quelle application GVE/GVS




Cliquez sur le bouton « APPAIRER ».





Cliquez sur le bouton « QRCODE ».



Scannez le qrcode à l'aide de l'appareil photo




Le téléphone se connecte à l'annuaire




Votre téléphone est connecté et prêt pour l'appairage. Vous pouvez renouveler l'opération avec plusieurs terminaux avant de finaliser.

Enfin cliquez sur « Terminer la session d'appairage » sur votre écran d'ordinateur



Une fois l'appairage effectué, saisissez le code PIN

Cliquer sur le bouton « Synchronisation ».




Vérifiez que tout se passe sans erreur.
En cas d'erreur sur l'état du mobile, retentez une seconde synchronisation qui
validera le numéro PVE.


Appairage par token


Le token est un code unique d'identification qui permet de relier votre terminal de manière sécurisée.

Une fois connecté avec vos identifiants, rendez-vous dans l'onglet Appareil où sera généré le token qui servira plus tard.




Sur votre téléphone muni d'une carte agent appairée ou à appairer, suivez la procédure suivante.





Cliquez sur le bouton « *APPAIRER* ».



Serveur : à renseigner la première fois avec « services.logitud.fr »

Ville : à renseigner la première fois avec le nom de la collectivité telle qu'elle est écrite dans votre barre d'adresse, en minuscule sans accents ni apostrophe. Les espaces doivent être remplacés par des tirets
exemple : sarlat-la-caneda

Annuaire : à renseigner la première fois avec « repository »

URN : renseigné par défaut avec « Ismobile »

Token : le code d'identification récupéré ci-après

A l'aide des informations affichées sur votre téléphone, recherchez l'appareil dans la liste de votre écran d'ordinateur

Liste des appareils

Crosscall Core-X3 - 1903d111
Crosscall Core-X3 - 1c29f2d5
Crosscall Core-X3 - 23010856
Crosscall Core-X3 - 398296de
Crosscall Core-X3 - 412306b4
Crosscall Core-X3 - 422306b4
Crosscall Core-X3 - 91d49a05
Crosscall Core-X3 - 91d49a4c
Crosscall Core-X3 - 91d89ba9
Crosscall Core-X3 - a5b69ae7
Crosscall Core-X3 - a5b69b17
Crosscall Core-X3 - a60b9ac3
Crosscall Core-X3 - a91c97ba
Crosscall Core-X3 - a92196d2
Crosscall Core-X3 - a9219d2

Ajouter un appareil

Cliquez sur le téléphone à appairer

Cliquez sur
« Code d'appairage »

Le token apparaît


URN

Libellé


Numéro de série

☐ Désactivé

☐ Hors service




Saisissez le Token d'appairage créé à partir de l'annuaire puis cliquez sur « APPAIRER ».



Une fois l'appairage effectué, saisissez le code PIN

Cliquez sur le bouton « Synchronisation ».



Vérifiez que la synchronisation se passe sans erreur.
En cas d'erreur sur l'état du mobile, retentez une seconde synchronisation qui validera le numéro PVE.